

# プリントアウトサービス利用のご案内

## Mac OS X版

オフィスメンバーゾーン Apeos C5570用

Rev20231204

◇目次：

### I 事前設定

- ①システムの種類の確認
- ②ドライバーのダウンロードとインストール
- ③プリンターの追加、ホチキス機能の有効化
- ④ユーザーID、パスワード、カラーモード設定

### II プリントアウトの手順

複合機の操作方法

### III 使用上の留意点とお願い

◇ 利用方法：

ご自身のパソコンにドライバーのインストールをした後、  
本書「プリントアウトサービス利用のご案内」にしたがって、  
事前設定をお願いします。

◇ 設置場所：49階 オフィスメンバーゾーン

ライブラリー事務局

# アカデミーヒルズプリントアウトサービスのご利用方法


## I 事前設定

### ①ご自分のパソコンのシステムの種類の確認

1		画面左上の [Appleアイコン] をクリックし、 [このMacについて]をクリックします。
2		[バージョン] を確認します。

システムの種類が確認できたら、ドライバーのダウンロードへ進みます。

## ②プリンタードライバーのダウンロードおよびインストール

1		<p>ブラウザのURLバーに以下のURLを入力し、富士フィルムビジネスイノベーションのHPを開きます。https://www.fujifilm.com/fb/</p>
2		<p>[ダウンロード]をクリックします。</p>
3		<p>[絞り込んで検索する] の入力欄に「C5570」と入力し表示された候補から[Apeos C5570]を選択します。</p>
4		<p>[お客様のご利用環境(OS)] に自動判別されたシステム情報が表示されます。 手順①-5で確認したシステム情報と相違がなければ [○○○○○へ] をクリックします。</p> <p>※自動判別されない場合は、下部の「自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちら」をクリック</p>
※		<p>手順②-4で「自動判別された環境 (OS) 以外のドライバーはこちら」をクリックした場合、点線内の項目が表示されるので、ご自身のシステム情報に合わせて選択してください。</p> <p>※ドライバーのバージョンはダウンロードするタイミングによっては異なる場合があります。</p>
5		<p>プリンタードライバー種類の選択画面が表示されるので [FUJIFILM Mac OS X PPDファイルインストーラー] をクリックします。</p>

6	<p><b>FUJIFILM Mac OS X PPDファイルインストーラー</b></p> <p>概要</p> <p>ダウンロード</p> <p><b>使用許諾条件に同意しダウンロード</b></p> <table border="1"> <tr> <td>ファイル名</td> <td>ffmacprps2205am013ffml.dmg</td> </tr> <tr> <td>ファイル形式</td> <td>ディスクイメージ形式</td> </tr> <tr> <td>ファイルサイズ</td> <td>27,202,914 バイト</td> </tr> </table>	ファイル名	ffmacprps2205am013ffml.dmg	ファイル形式	ディスクイメージ形式	ファイルサイズ	27,202,914 バイト	使用許諾条件を確認後、 <b>[使用許諾条件に同意し同意しダウンロード]</b> をクリックします。
ファイル名	ffmacprps2205am013ffml.dmg							
ファイル形式	ディスクイメージ形式							
ファイルサイズ	27,202,914 バイト							

7	 <p>ffmacprps2205am013ffml.dmg 6.7 MB</p>	ダウンロードした <b>[ffmac~]</b> で始まるファイルをクリックします。
---	--	--

8	 <p>FUJIFILM PS Plug-in Installer.pkg</p> <p>readme.txt</p>	<b>[Fuji~PS Plug-inInstall.pkg]</b> をクリックします。
---	---	---

9	 <p>ようこそFUJIFILM PS Plug-in インストーラへ</p> <p>このソフトウェアをインストールするために必要な手順が表示されます。</p> <p>続ける</p>	インストーラーが起動するので、 <b>[続ける]</b> をクリックします。
---	--	--

10	 <p>使用許諾契約</p> <p>日本語</p> <p>■ 使用許諾条件 ■</p> <p>本ソフトウェア（以下、提供ソフトウェアといいます。）の使用許諾条件は、以下に記載のとおりです。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>提供ソフトウェアの著作権は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（以下、富士フイルムビジネスイノベーションといいます。）ならびに原権利者に帰属します。</li> <li>提供ソフトウェアは、対応する富士フイルムビジネスイノベーション製品（以下、対応製品といいます。）を利用する目的で対応製品を購入した国内においてのみ使用することができます。</li> <li>提供ソフトウェアを使用するにあたっては、富士フイルムビジネスイノベーションが明示する注意制限事項等（以下、注意制限事項等といいます。）に従って使用してください。</li> </ol> <p>続ける</p>	使用許諾条件を確認し、 <b>[続ける]</b> をクリックします
----	--	-----------------------------------


11	<p>このソフトウェアのインストールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契約の条件に同意する必要があります。</p> <p>インストールを続けるには、「同意する」をクリックしてください。インストールをキャンセルしてインストーラを終了する場合は、「同意しない」をクリックしてください。</p> <p>同意する</p>	<b>[同意する]</b> をクリックします。
----	--	-------------------------


12		<p>インストール先が表示されるので、問題なければ [インストール] をクリックします。</p>
----	---	--


13		<p>パスワードを求められたら表示されたIDのパスワードを入力し、[ソフトウェアをインストール] をクリックします。</p>
----	---	--


14		<p>インストールが始まったら完了まで待ちます。左の画面が表示されたらインストール成功です。[閉じる] をクリックします。</p>
----	--	---


### ③プリンターの追加、ホチキス機能の有効化


1		<p>画面左上の [Appleアイコン] をクリックし、 [システム環境設定] をクリックします。</p>								
2		<p>[プリンタとスキャナ] をクリックします。</p>								
3		<p>[プリンタ、スキャナ、またはファクスを追加] を クリックします。</p> <p>※プリンターの一覧にライブラリーのプリンターが ある場合、該当のプリンターを選択し、 [-] をクリックしてプリンターを削除します。</p>								
4	 <table border="1" data-bbox="272 1615 820 1807"> <thead> <tr> <th>名前</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49F LIBRARY CAFE(12:0f:05)</td> <td>Bonjour マルチファ:</td> </tr> <tr> <td>49F MY LIBRARY ZONE (11:fa:6a)</td> <td>Bonjour マルチファ:</td> </tr> <tr> <td>49F OFFICE ZONE (12:15:6f)</td> <td>Bonjour マルチファ:</td> </tr> </tbody> </table>	名前	種類	49F LIBRARY CAFE(12:0f:05)	Bonjour マルチファ:	49F MY LIBRARY ZONE (11:fa:6a)	Bonjour マルチファ:	49F OFFICE ZONE (12:15:6f)	Bonjour マルチファ:	<p>赤枠の [IP] を選択し、以下の内容を入力します。</p> <p>※自動でプリンター名が検出される場合でも 必ず次の手順5の通りに入力してください。</p>
名前	種類									
49F LIBRARY CAFE(12:0f:05)	Bonjour マルチファ:									
49F MY LIBRARY ZONE (11:fa:6a)	Bonjour マルチファ:									
49F OFFICE ZONE (12:15:6f)	Bonjour マルチファ:									


5		<p>[IP]を選択し、以下の内容を入力します。</p> <p>アドレス : 10.200.49.3          プロトコル : LPD(Line Printer Daemon)          名前 : 49F_OFFICE_ZONE          場所 : 49F_OFFICE_ZONE</p>
---	---	--

6		<p>ドライバ欄の右端のアイコンをクリックします。</p>
---	---	-------------------------------

7		<p>[ソフトウェアを選択]をクリックします。</p>
---	---	-----------------------------

8		<p>検索窓に[C5570]と入力し、[FF Apeos C5570 v3018.103 PS H2]を選択して[OK]をクリックします。</p> <p>もし表示されない場合は、ドライバーのインストールが失敗している可能性があります。再度インストールをお試しください。</p>
---	---	--


9		<p>選択したドライバーが表示されたら[追加]をクリックします。</p>
---	---	--------------------------------------


10		<p>[排出オプション]で[フィニッシャーB4]を選択し、[OK]をクリックします。</p> <p>※[フィニッシャーB4]を選択しないとホチキス留めが実行できませんので、ご注意ください。</p>
----	---	--

11		<p>最初の画面に戻り、一覧にプリンターが表示されていれば追加の完了です。</p>
----	---	---

#### ④ユーザーID、パスワード、カラーモード設定


※この設定を行わないと印刷データが第三者に閲覧可能な状態となりますのでご注意ください。

1		印刷可能なファイルやアプリケーションを開きます。
2		[ファイル]-[プリント]をクリックするとプレビュー画面が開きますので、[プリンタオプション]をクリックします。
3		[認証情報]を選択します。
4		[使用する認証情報]のプルダウンをクリックし、[蓄積用ユーザーID]を選択します。

5		<p>[認証情報の設定]をクリックします。</p>
6		<p>[蓄積用ユーザーID]と[暗証番号]に任意の値を設定し、[OK]をクリックします。      以上でユーザーID・パスワードの設定は完了です。</p> <p><b>【ID作成ルール】</b>      ユーザーID：半角英数10文字まで      暗証番号：数字12文字まで</p> <p>続いてカラーモードの設定を行います。      次の手順へお進みください。</p>





7		<p>[グラフィックス]を選択します。</p>
---	--	-------------------------

8		<p>[カラーモード]で[白黒]を選択します。</p>
---	---	-----------------------------

9		<p>[プリセット][現在の設定をプリセットとして保存]を選択します。</p>
---	---	---



## II 複合機の操作方法

1		<p>[認証プリント]をタッチします。 ※アイコンの位置は機器によって異なります。</p>
2		<p>プリント待ちの[ID]が表示されますので、ご自身の[ID]をタッチします。</p> <p>【注意】 [ID設定](手順③から)をせずにプリントした場合には、[ユーザーIDなし]ボックスに保管され、暗証番号無しで出力可能となり、第三者に閲覧されてしまう恐れがあります。 <b>セキュリティ上、必ず[ID設定]を行ってください。</b></p>
3		<p>[暗証番号]を画面のテンキーで入力後、[OK]をタッチします。</p>
4		<p>文書名をタッチした後、[スタート]をタッチします。 複数の部数が必要な場合、画面右側の「+」「-」で部数を設定してください。</p> <p>※PCで2部プリントと設定し、複合機でも2部プリントと設定すると、都合4部がプリントされてしまいますのでご注意ください。 ※PC側でプリント操作後、複合機でプリント実行しない場合、印刷データは<b>翌朝5時に全て削除</b>されます。</p>

## Ⅲ使用上の留意点とお願い

### ◇使用上の留意点

1. プリント途中でコピーカードが切れた場合：

プリント途中でカード残高が不足した場合、続けて新しいカードを入れて再開すると、再度1ページ目からプリントし直されてしまいます。  
そのような場合には、いったん印刷データを取り消した後、あらためて未出力ページからプリントしてください。

例えば、50ページの文書をプリント中、30ページまで印刷した段階で、コピーカードが切れた場合、いったん印刷データを取り消した後、PC操作により、あらためて31ページから50ページを指定して、プリントしてください。

2. プリンターの名前を必ずご確認ください。

ドライバーのインストール時に、必ずプリンターの名前をご確認ください。  
違う場所にあるプリンターを誤って設定・プリントした場合、第三者に内容を閲覧されるおそれがあります。  
ご利用いただけるプリンター(複合機)の名前は、以下の通りです。

49階 オフィスメンバーゾーン：「49F\_OFFICE\_ZONE」

3. ユーザーIDの設定：

ユーザーIDと暗証番号は必ず設定してください。設定せずにプリントした場合、第三者に内容を閲覧されるおそれがあります。

4. 印刷物の回収：

印刷後は印刷物をすぐに回収してください。

5. 白黒プリントとカラープリント：

プリントアウトサービス用複合機は、カラープリントに対応しているため、白黒プリントをする際には、プリントの都度、印刷設定で「白黒」を指定する必要があります。  
白黒設定をしない場合は、文書が白と黒で構成されていても"カラープリント"扱いとなり、カラー料金がかかってしまうので、ご注意ください。

### ◇使用上のお願い

1. 事務局では、プリンタードライバーの設定・インストールに関するサポートは行っていません。PCの機種によっては、設定が出来ない場合があるので、あらかじめご了承ください。

2. プリンタードライバーをダウンロード・インストールしたことによる、ご使用のPCの不具合や何らかの損失が発生した場合、当事務局は免責とさせていただきます。

3. 一度に大量のプリント、コピーのご利用は、他のメンバーのご迷惑になりますので、ご遠慮ください。

4. プリントアウトサービスおよびコピーは、ご自身の責任の下でご利用ください。  
出力（プリントアウトおよびコピー）が第三者に閲覧された場合に発生する、ご利用者の不利益に関して、当事務局は免責とさせていただきます。

ライブラリー事務局